

Instalación con Docker

Instalar Odoo con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar Odoo con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar Odoo con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

El stack necesita unos 3 GB de disco para las imágenes y 2 GB de RAM o más para Odoo. En reposo usa unos 11 MiB en Caddy, unos 275 MiB en Odoo (crece con el uso) y unos 110 MiB en PostgreSQL. El primer arranque tarda cerca de un minuto.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
ODOO_URL	URL pública de tu ERP, por ejemplo <code>https://erp.example.com</code> .
SITE_ADDRESS	El dominio de tu ERP, por ejemplo <code>erp.example.com</code> .
ODOO_MASTER_PASSWORD	Contraseña maestra de Odoo. El gestor web de bases de datos está desactivado, pero Odoo la exige para algunas operaciones.
DB_PASSWORD	Contraseña de la base de datos.
ODOO_ADMIN_PASSWORD y ODOO_ADMIN_EMAIL	Contraseña y correo del administrador. Solo se aplican en la instalación inicial: después se cambian desde Odoo, no en el <code>.env</code> .
SMTP_HOST	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_SECURE</code> , <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASSWORD</code> y <code>SMTP_FROM</code> según tu proveedor. Sin <code>SMTP_HOST</code> (ni un servidor de correo configurado en Odoo), Odoo no puede enviar cotizaciones, facturas ni recuperaciones de contraseña.

Configuración inicial

La empresa se crea configurada para Chile (idioma `es_CL`, país `CL`, moneda `CLP` y zona horaria `America/Santiago`). Si operas en otro país, cambia `ODOO_COMPANY_NAME`, `ODOO_LANG`, `ODOO_COUNTRY`,

OD00_CURRENCY y OD00_TIMEZONE **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde Odoo.

Los módulos de OD00_MODULES (por defecto `sale_management`, `account`) se revisan en cada arranque, así que los que agregues después también se instalan. Con país `CL`, `account` instala además la localización chilena (`l10n_cl`).

Acceso

Cuando `setup` termina, Odoo queda disponible en tu dominio, con el usuario `admin` (configurable con `OD00_ADMIN_USER` antes del primer arranque) y la contraseña de `OD00_ADMIN_PASSWORD`.

Actualizaciones

Odoo se actualiza cambiando `OD00_VERSION` en el `.env` por una compilación más reciente de la misma versión mayor (por ejemplo, `19.0-<fecha>`, que se publica semanalmente) y ejecutando `docker compose up -d: setup` actualiza todos los módulos (`-u all`). Respaldar antes. Una nueva versión mayor (por ejemplo, de 19 a 20) requiere el proceso de migración de Odoo, que este stack no hace: `setup` se niega a arrancarla.

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos y el filestore (los archivos adjuntos). Para restaurar uno:

```
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose restart odoo
```

Notas

- El servidor de correo que configura el stack admite STARTTLS (`SMTP_SECURE=tls`, el valor por defecto, puerto 587), pero no SMTPS (puerto 465). Para usar SMTPS, agrega un servidor en Settings > Technical > Outgoing Mail Servers.
- El Punto de Venta (`point_of_sale`) no se instala por defecto: agrégalo a `OD00_MODULES` y ejecuta `docker compose up -d`, o instálalo desde el menú Apps.

Siguiente paso

Con Odoo funcionando, configúralo como origen de datos en BillMySales siguiendo la [configuración inicial](#).

Última actualización el 25/09/2026