Documentación

Shopware

Shopware

Anonymous · 08/10/2026

Tabla de contenidos

Shopware 3
Configuración inicial 4
Instalación con Docker 5

Shopware

Shopware

Anonymous · 08/10/2026

Shopware

Última actualización el 08/10/2026

Configuración inicial

Configuración de Shopware

Anonymous · 08/10/2026

Configuración de Shopware

Documentación en progreso.

Si tienes alguna sugerencia o necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro soporte.

Última actualización el 08/10/2026

Instalación con Docker

Instalar Shopware con Docker

Anonymous · 08/10/2026

Instalar Shopware con Docker

Sigue la guía de los stacks de Docker para instalar Shopware con nuestro stack y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

Reserva cerca de 1 GB de RAM para el stack. En reposo usa unos 700 MiB: 15 MiB en Caddy, 160 MiB en Shopware, 175 MiB en el worker de colas, 140 MiB en el scheduler y 210 MiB en MariaDB. El primer `up` construye la imagen y tarda alrededor de un minuto, porque descarga Shopware con Composer.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
`SW_URL`	URL pública de la tienda, por ejemplo `https://tienda.example.com`.
`SITE_ADDRESS`	El dominio de la tienda, por ejemplo `tienda.example.com`.
`APP_SECRET`	Clave secreta de la aplicación. Genérala con `openssl rand -hex 32`.
`INSTANCE_ID`	Identificador de la instalación. Genéralo con `openssl rand -hex 16` y no lo cambies después.
`DB_PASSWORD`	Contraseña de la base de datos. Va dentro de una URL, así que usa solo caracteres hexadecimales: genérala con `openssl rand -hex 24`.
`DB_ROOT_PASSWORD`	Contraseña de root de la base de datos.
`SW_ADMIN_PASSWORD` y `SW_ADMIN_EMAIL`	Contraseña y correo del administrador. Solo se usan al instalar (igual que `SW_ADMIN_USER`): si los cambias después en el `.env`, la cuenta no cambia (hazlo desde la administración).
`SMTP_HOST`	**Recomendada:** el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE` (por defecto `tls`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD` y `SMTP_FROM` según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea con moneda `CLP` e idioma `en-GB`. Cambia `SW_CURRENCY`, `SW_LOCALE` (y el nombre en `SW_SHOP_NAME`) **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde la administración. `SW_LOCALE` acepta `en-GB` o `de-DE`; otros idiomas requieren un plugin de paquete de idioma.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y la administración en `/admin`, con el usuario `admin` (configurable con `SW_ADMIN_USER`).

Actualizaciones

Shopware se actualiza cambiando `SW_VERSION` en el `.env` y ejecutando:

```
docker compose up -d --build
```

Se construye una imagen nueva y `setup` aplica las migraciones de la base de datos. Respalda antes de actualizar.

El código vive en la imagen, así que para recibir las correcciones de seguridad de PHP y del sistema operativo reconstrúyela periódicamente:

```
docker compose build --pull && docker compose up -d
```

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, los archivos privados (por ejemplo, facturas) y los archivos multimedia; el tema, las miniaturas y los sitemaps se regeneran. Para restaurar uno:

```
docker compose stop shopware worker scheduler
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose start shopware worker scheduler
docker compose run --rm console cache:clear
docker compose run --rm console media:generate-thumbnails
```

El último comando solo es necesario si faltan miniaturas.

Notas

- Las tareas en segundo plano (como el envío de correos) las procesa el servicio `worker`, no el navegador de la administración.
- La búsqueda usa la base de datos; el stack no incluye OpenSearch.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la configuración inicial.

Última actualización el 08/10/2026