

Instalación con Docker

Instalar Shopware con Docker

Anonymous · 25/09/2026

Instalar Shopware con Docker

Sigue la [guía de los stacks de Docker](#) para instalar Shopware con nuestro [stack](#) y ten en cuenta lo propio de esta plataforma. El detalle completo está en el README del repositorio.

Recursos

Reserva cerca de 1 GB de RAM para el stack. En reposo usa unos 700 MiB: 15 MiB en Caddy, 160 MiB en Shopware, 175 MiB en el worker de colas, 140 MiB en el scheduler y 210 MiB en MariaDB. El primer `up` construye la imagen y tarda alrededor de un minuto, porque descarga Shopware con Composer.

Variables obligatorias

Variable	Qué debe contener
<code>SW_URL</code>	URL pública de la tienda, por ejemplo <code>https://tienda.example.com</code> .
<code>SITE_ADDRESS</code>	El dominio de la tienda, por ejemplo <code>tienda.example.com</code> .
<code>APP_SECRET</code>	Clave secreta de la aplicación. Génerala con <code>openssl rand -hex 32</code> .
<code>INSTANCE_ID</code>	Identificador de la instalación. Généralo con <code>openssl rand -hex 16</code> y no lo cambies después.
<code>DB_PASSWORD</code>	Contraseña de la base de datos. Va dentro de una URL, así que usa solo caracteres hexadecimales: génerala con <code>openssl rand -hex 24</code> .
<code>DB_ROOT_PASSWORD</code>	Contraseña de root de la base de datos.
<code>SW_ADMIN_PASSWORD</code> y <code>SW_ADMIN_EMAIL</code>	Contraseña y correo del administrador. Solo se usan al instalar (igual que <code>SW_ADMIN_USER</code>): si los cambias después en el <code>.env</code> , la cuenta no cambia (hazlo desde la administración).
<code>SMTP_HOST</code>	Recomendada: el stack arranca sin ella, pero la plataforma no podrá enviar correos. Servidor SMTP. Completa también <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_SECURE</code> (por defecto <code>tls</code>), <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASSWORD</code> y <code>SMTP_FROM</code> según tu proveedor.

Configuración inicial de la tienda

La tienda se crea con moneda `CLP` e idioma `en-GB`. Cambia `SW_CURRENCY`, `SW_LOCALE` (y el nombre en `SW_SHOP_NAME`) **antes** del primer arranque: estos valores solo se aplican en la instalación inicial y después se modifican desde la administración. `SW_LOCALE` acepta `en-GB` o `de-DE`; otros idiomas requieren un plugin de paquete de idioma.

Acceso

Cuando `setup` termina, la tienda queda disponible en tu dominio y la administración en `/admin`, con el usuario `admin` (configurable con `SW_ADMIN_USER`).

Actualizaciones

Shopware se actualiza cambiando `SW_VERSION` en el `.env` y ejecutando:

```
docker compose up -d --build
```

Se construye una imagen nueva y `setup` aplica las migraciones de la base de datos. Respalda antes de actualizar.

El código vive en la imagen, así que para recibir las correcciones de seguridad de PHP y del sistema operativo reconstrúyela periódicamente:

```
docker compose build --pull && docker compose up -d
```

Restaurar un respaldo

Los respaldos incluyen la base de datos, los archivos privados (por ejemplo, facturas) y los archivos multimedia; el tema, las miniaturas y los sitemaps se regeneran. Para restaurar uno:

```
docker compose stop shopware worker scheduler
docker compose run --rm --no-deps backup restore <fecha>
docker compose start shopware worker scheduler
docker compose run --rm console cache:clear
docker compose run --rm console media:generate-thumbnails
```

El último comando solo es necesario si faltan miniaturas.

Notas

- Las tareas en segundo plano (como el envío de correos) las procesa el servicio worker, no el navegador de la administración.
- La búsqueda usa la base de datos; el stack no incluye OpenSearch.

Siguiente paso

Con la tienda funcionando, instala el plugin de BillMySales y conéctalo a tu pasarela de facturación siguiendo la [configuración inicial](#).

Última actualización el 25/09/2026